



Quest 3 WLAN per MAC-Adresse

Gerne stellen wir bei Lieferung der VR-Brillen eine Liste der Geräte-MAC-Adressen zusammen, damit die Brillen darüber in das Schul-WLAN gebracht werden können.

Die VR-Brillen haben die Besonderheit, standardmäßig eine zufällige MAC-Adresse im jedem neuen Netzwerk zu nutzen. Um die VR-Brillen entsprechend auf die statische, echte Geräte-MAC umzustellen, muss wie folgt vorgegangen werden.


1. Öffnen der WLAN-Einstellungen:

- a. Schelleinstellungen öffnen
- b. Einstellungen öffnen
- c. WLAN-Einstellungen öffnen



Quest 3 WLAN per MAC-Adresse

2. Das MAC-WLAN in der Liste von WLANs auswählen. Dieses wird unter "Verbindung wird hergestellt" angezeigt.
3. Das Netzwerk über den Pfeil an der rechten Seite bearbeiten.



4. Dort herunterscrollen und unter "Privatsphäre" bei "Mit Geräte-MAC" auswählen. Danach sollte spätestens nach einem Neustart das WLAN korrekt verbinden und mit Status "verbunden" angezeigt werden.

